基础控制_电机

2019年4月8日 19:53

速度类型

子类	说明	方法
SpeedPercent(SpeedValue)	电机最大速度的百分比	将输入的百分比转换为电机的速度
SpeedNativeUnits(SpeedValue)	每秒电机计数	返回电机实际计数
SpeedRPS(SpeedValue)	每秒旋转的圈数	返回期望转速与实际转速的比值(秒)与最大速度的乘积
SpeedRPM(SpeedValue)	每分钟旋转的圈数	返回期望转速与实际转速的比值 (分) 与最大速度的乘积
SpeedDPS(SpeedValue)	每秒旋转的角度	返回期望角速度与实际角速度比值(秒)与最大速度的乘积
SpeedDPM(SpeedValue)	每分钟旋转的角度	返回期望角速度与实际角速度比值(分)与最大速度的乘积

电机父类

class Motor(Device)

其子类分别为:

MediumMotor(Motor)

LargeMotor(Motor)

ActuonixL1250Motor(Motor)

ActuonixL12100Motor(Motor)

说明	方法	参数	返回值
查看连接端口	def address(self)	self	端口名
控制指令	def command(self)	self	向电机控制器发送一串指令
更改运行模式	def command(self, value)	value是使用 motor类的指令 字段	无
查看可执行指令	def commands(self)	self	一系列电机控制器支持的指令
查看电机每1转的计数	def count_per_rot(self)	self	电机每每一转的计数
查看电机转1米的计数	def count_per_m(self)	self	电机转一米的计数
查看该电机驱动器的名称	def driver_name(self)	self	电机驱动器名称
查看占空比	def duty_cycle(self)	self	以百分比表示的占空比 [-100, 100]
写入设置占空比设定值,返回当前值	def duty_cycle_sp(self)	self	当前占空比[-100, 100]
设置占空比设定值	def duty_cycle_sp(self, value)	value是期望占空 比	无

查看在整个旅程中电机的计数,以 此可计算总距离	def full_travel_count(self)	self	在整个旅程中电机的计数
电机的极性 如果设置为'normal', +值正转 如果设置为'inversed', +值反转	def polarity(self)	self	电机当前的极性
设置电机极性	def polarity(self, value)	value可 选'normal'或'inver sed'	无
查看电机在旋转中的位置(可看作在一条数轴上左右移动) 顺时针旋转时数值增加,逆时针旋转时数值减小	def position(self)		电机在旋转中的位置
设置电机在旋转中的位置	def position(self, value)	self, value	无
查看位置PID的比例常数	def position_p(self)	self	位置PID的比例常数
设置位置PID的比例常数	def position_p(self, value)	self, value	无
查看位置PID的积分常数	def position_i(self)	self	位置PID的积分常数
设置位置PID的积分常数	def position_i(self, value)	self, value	无
查看位置PID的导数常数	def position_d(self)	self	位置PID的导数常数
设置位置PID的导数常数	def position_d(self, value)	self, value	无
查看为以位置为基础的运行模式设 置的目标位置,可转换为角度或旋 转数	def position_sp(self)	self	以位置为基础的运行模式设置 的目标位置,以计数的方式返 回
设置以位置为基础的运行模式设置的目标位置	def position_sp(self, value)	self, valu	无
查看理论上的最大速度	def max_speed(self)	self	理论上的最大速度
读取当前每秒tacho计数,负值代 表反方向旋转	def speed_sp(self)	self	当前每秒tacho计数
设置每秒tacho计数	def speed_sp(self, value)	self, value	无
读取当前提升设定值	def ramp_up_sp(self)	self	当前提升设定值,以毫秒为单位
修改提升设定值,速度将会按照该 值从0-100%的最大速度设置	def ramp_up_sp(self, value)	self, value value必须是正数	无
读取当前减小设定值	def ramp_down_sp(self)	self	当前减小设定值
修改减小设定值,速度将会按照该 值从0-100%的最大速度设置	def ramp_down_sp(self, value)	self, value value必须是正数	无
查看速度调节pid的比例常数	def speed_p(self)	self	速度调节的比例常数
修改速度调节pid的比例常数	def speed_p(self, value)	self, value	无
查看速度调节pid的积分常数	def speed_i(self)	self	速度调节pid的积分常数
设置速度调节pid的积分常数	def speed_i(self, value)	self, value	无
查看速度调节pid的导数常数	def speed_d(self)	self	速度调节pid的导数常数

设置速度调节pid的导数常数	def speed_d(self, value)	self, value	无
查看可允许的状态, 如'running'、'ramping'、'holding'	def state(self)	self	可允许的状态的列表
查看当前停止状态下的行为	def stop action(self)	self	当前停止状态下的行为
设置停止状态下的行为	def stop action(self, value)	self, value	无
查看停止状态下的行为列表,如 `coast`, `brake` and `hold`	def stop_actions(self)	self	停止状态下的行为列表
查看 'run-timed'状态下需要持续 的时间	def time_sp(self)	self	'run-timed'状态下需要的时间,单位毫秒
设置 'run-timed'状态下需要持续 的时间	def time_sp(self, value)	self, value	无
在另一个command送达前持续运 作	def run_forever(self, **kwargs)		无
运转到'position_sp'设置的绝对位置	<pre>def run_to_abs_pos(self, **kwargs)</pre>		无
运转到当前位置+'position_sp' 的相 对位置	<pre>def run_to_rel_pos(self, **kwargs)</pre>		无
持续运转 'time_sp'设置的时间	def run_timed(self, **kwargs)		无
根据'duty_cycle_sp'设置的占空比运转,与其他command不同, 对'duty_cycle_sp'的修改即时执行	def run_direct(self, **kwargs)		无
停止一切running command	def stop(self, **kwargs)		无
所有参数回到默认设置,并停止运 转	def reset(self, **kwargs)		无
查看电机是否供电	def is_running(self)		STATE_RUNNING状态, str/None
查看电机在达到稳定值前是否增加 或减小	def is_ramping(self)		STATE_RAMPING状态, str/None
判断电机是停止转变还是保持固定 值	def is_holding(self)		STATE_HOLDING状态, str/None
查看电机是否过载	def is_overloaded(self)		STATE_OVERLOADED状 str/None
查看电机是否故障	def is_stalled(self)		STATE_STALLED状态, str/None
阻塞直到条件满足或者超时	def wait(self, cond, timeout=None)	用于检查I/O操作 是否满足设定的 cond即self.state timeout单位毫秒	
阻塞直到电机状态变为 `running`、`stalled`或`holding`	<pre>def wait_until_not_moving(self, timeout=None)</pre>		无

阻塞直到状态变为 s	<pre>def wait_until(self, s, timeout=None)</pre>	s应是self.state中 的状态	
阻塞直到 s 不再为当前状态 (self.state)	def wait_while(self, s, timeout=None)	同上	无
控制电机根据旋转数和速度运转	<pre>def on_for_rotations(self, speed, rotations, brake=True, block=True)</pre>	speed可以是百分比或者 SpeedValue对象 rotation是指旋转 圈数	无
控制电机根据角度和速度运转	<pre>def on_for_degrees(self, speed, degrees, brake=True, block=True)</pre>	drgrees是旋转角 度	无
控制电机根据位置和速度运转	<pre>def on_to_position(self, speed, position, brake=True, block=True)</pre>		无
控制电机根据速度、持续时间旋转	<pre>def on_for_seconds(self, speed, seconds, brake=True, block=True)</pre>		无
控制电机按照速度持续运转	<pre>def on(self, speed, brake=True, block=False)</pre>		无
控制电机停止运转	def off(self, brake=True)		无
返回当前旋转圈数	def rotations(self)		float
返回旋转角度	def degrees(self)		float

多电机控制

class MoveTank(MotorSet) # 只能控制一对电机

说明	方法	参数	返回值
控制左右电机按速度和角度运转	<pre>def on_for_degrees(self, left_speed, right_speed, degrees, brake=True, block=True)</pre>	speed可以是百 分比或者 SpeedValue对 象	无
控制左右电机根据旋转数和速度运转	on_for_rotations(self, left_speed, right_speed, rotations, brake=True, block=True)	rotations是旋转 圈数	无
控制左右电机根据速度、持续时间旋转	on_for_seconds(self, left_speed, right_speed, seconds, brake=True, block=True)		无
控制左右电机按照速度持续运转	on(self, left_speed, right_speed)		无

同步控制 class MoveSteering(MoveTank) # 同时控制一对电机,将这两个电机视作一个整体

说明	方法	参数	返回值
控制电机组按速度和角度运转	on_for_degrees(self, steering, speed, degrees, brake=True, block=True)	speed可以是百 分比或者 SpeedValue对象 steering属于 [-100, 100], 0表示直走,负值代表逆时针行驶、正值代表顺时针行驶,数值 越大角度越大	无
控制电机组根据旋转数和速度运转	on_for_rotations(self, steering, speed, rotations, brake=True, block=True)	rotations是旋转 圈数	无
控制电机组根据速度、持续时间旋转	on_for_seconds(self, steering, speed, seconds, brake=True, block=True)		无
控制电机组按照速度持续运转	on(self, steering, speed)		无
获取左右电机的速度值	get_speed_steering(self, steering, speed)		(left_speed, right_speed)

异步控制

class MoveDifferential(MoveTank)

在MoveTank基础上增加了新的agreement:

wheel_class	ev3dev2.wheel.Wheeld子类,	用于获取轮子周长
wheel_distance_mm	轮间距	

说明	方法	参数	返回值
走直线	on_for_distance(self, speed, distance_mm, brake=True, block=True)		无
根据轮子半径和移动距离顺时针移动	on_arc_right(self, speed, radius_mm, distance_mm, brake=True, block=True)		无

根据轮子半径和移动距离逆时针移动	on_arc_left(self, speed, radius_mm, distance_mm, brake=True, block=True)	无
根据角度右转	turn_right(self, speed, degrees, brake=True, block=True)	无
根据角度左转	turn_left(self, speed, degrees, brake=True, block=True)	无

操纵杆

class MoveJoystick(MoveTank) # 通过单个操纵杆向量控制一对电机

说明	方法	参数	返回值
将操纵杆的x、y坐标值转化为左右 电机的速度百分比并驱动电机运转	on(self, x, y, radius=100.0)	x、y 是操纵杆的 横坐标和纵坐标 radius为定义域 半径,如x和y属 于[-1,1],则 radius = 1	无
将操纵杆的移动角度转变为速度百 分比	angle_to_speed_percentage(angle)		x和y的速度百分比